

|                              |                            |                          |          |          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
| โรงพยาบาลชุมชน               | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 08 | วันที่ประกาศใช้ 04/01/64 | หน้า 1/4 | สำเนาที่ |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.05 |                            | เรื่อง: การปูผ้าผ่าตัด   |          |          |

### 1.วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริเวณรอบๆ ที่จะทำการผ่าตัดสะอาด ปราศจากเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อ

### 2.นโยบาย

ใช้หลักSterile Technique และAseptic Technique ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

### 3.ผู้รับผิดชอบ

แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และพยาบาลช่วยผ่าตัด

### 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การปูผ้า หมายถึง การปูผ้าปราศจากเชื้อปิดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้รับบริการ เปิดช่องไว้เฉพาะบริเวณที่จะผ่าตัด ให้ปูผ้าดังนี้

1. เมื่อทำความสะอาดผิวหนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศัลยแพทย์ทาน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย 10% Povidone Iodine บริเวณที่จะทำผ่าตัด เช่นเดียวกับการฟอกทำความสะอาดก่อนผ่าตัด
2. ศัลยแพทย์และพยาบาลที่มผ่าตัด ปูผ้าปราศจากเชื้อ Plain Sheet โดยจับชายผ้าทั้งสองข้างคลุมบนร่างกายท่อนล่างของผู้รับบริการ
3. คลี่ผ้า Plain Sheet ที่เหลือคลุมลำตัวส่วนบนของผู้รับบริการ
4. ใช้ผ้าปราศจากเชื้อ (small sheet) 2 ผืน โดยพับชายผ้าด้านบนลงมาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร หันด้านที่พับเข้าหาส่วนกลางลำตัวโดยคลุมลำตัวด้านขวา ด้านซ้าย ด้านบน ด้านล่างของผู้รับบริการแล้วใช้ Towel clipsหนีบ 4 มุม
5. ให้ผ้าปราศจากเชื้อ (Lap Sheet) คลุมตัวผู้รับบริการโดยเปิดช่องที่เจาะวางอยู่ตรงกลางบริเวณผ่าตัด
6. กรณีทำผ่าตัดเล็กหรือทำหัตถการอื่นๆ เมื่อศัลยแพทย์หรือผู้ทำหัตถการหาบริเวณผ่าตัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 10% Povidone Iodine แล้ว ให้คลี่ผ้าที่เหลือมเจาะกลางใน set ผ่าตัดคลุมบริเวณที่จะทำผ่าตัดโดยให้ช่องที่เจาะอยู่ตรงกลางบริเวณผ่าตัด

|  |        |
|--|--------|
| ผู้จัดทำ.....                              | .....  |
| หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี | วันที่ |
| ผู้อนุมัติ .....                           | .....  |
| หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล                   | วันที่ |
| สถานะเอกสาร .....                          |        |

|                              |                            |                          |          |          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
| โรงพยาบาลชุมชน               | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 08 | วันที่ประกาศใช้ 04/01/64 | หน้า 2/4 | สำเนาที่ |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.05 | เรื่อง: การปูผ้าผ่าตัด     |                          |          |          |

#### 5. เครื่องชี้วัดคุณภาพ

อุบัติการณ์การติดเชื้อในแผลผ่าตัด

#### 6. วิธีการตรวจสอบ

ใบอุบัติการณ์การติดเชื้อในแผลผ่าตัด

|                              |                            |                          |          |          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
| โรงพยาบาลชุมชน               | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 08 | วันที่ประกาศใช้ 04/01/64 | หน้า 3/4 | สำเนาที่ |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.05 |                            | เรื่อง: การปูผ้าผ่าตัด   |          |          |

**แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด**

**เรื่อง: การปูผ้าผ่าตัด**

**กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลชุมชน**

การปูผ้า หมายถึง การปูผ้าปราศจากเชื้อปิดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้รับบริการ เปิดช่องไว้เฉพาะ บริเวณที่จะผ่าตัด

| รายการ         | Knowledge | Attitude | practices |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| การปูผ้าผ่าตัด |           |          | √         |

**เกณฑ์การประเมิน**

ปฏิบัติ = 1 คะแนน      ไม่ปฏิบัติ = 0 คะแนน

พยาบาลห้องผ่าตัดต้องปฏิบัติตามทุกข้อ คิดเป็น 100% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

**ผลการประเมิน**

- ผ่านการประเมิน
- โอกาสพัฒนา

**แนวทางการพัฒนา**

- ศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม
- ฝึกประสบการณ์กับผู้ชำนาญการ
- ประเมินซ้ำอีก 1 เดือน
- อื่น ๆ .....

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

( ..... )

( ..... )

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน .....

|                              |                            |                          |          |          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
| โรงพยาบาลชุมชน               | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 08 | วันที่ประกาศใช้ 04/01/64 | หน้า 4/4 | สำเนาที่ |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.05 |                            | เรื่อง: การปูผ้าผ่าตัด   |          |          |

**แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดเรื่องการตรวจนับเครื่องมือก่อน-หลังผ่าตัด**

| ข้อรายการ   | ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ |
|---|---------|------------|
| 1. เมื่อทำความสะอาดผิวหนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศัลยแพทย์ทาน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย 10% Povidone Iodine บริเวณที่จะทำผ่าตัด เช่นเดียวกับการฟอกทำความสะอาดก่อนผ่าตัด   | .....   | .....      |
| 2. ศัลยแพทย์และพยาบาลทึ่มผ่าตัด ปูผ้าปราศจากเชื้อ Plain Sheet โดยจับชายผ้าทั้งสองข้างคลุมบนร่างกายท่อนล่างของผู้รับบริการ   | .....   | .....      |
| 3. คลี่ผ้า Plain Sheet ที่เหลือคลุมลำตัวส่วนบนของผู้รับบริการ   | .....   | .....      |
| 4. ใช้ผ้าปราศจากเชื้อ (small sheet) 2 ผืน โดยพับชายผ้าด้านบนลงมา ประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร หันด้านที่พับเข้าหาส่วนกลางลำตัวโดยคลุมลำตัวด้านขวา ด้านซ้าย ด้านบน ด้านล่าง ของผู้รับบริการแล้วใช้ Towel clipsหนีบ 4 มุม                   | .....   | .....      |
| 5. ให้ผ้าปราศจากเชื้อ (Lap Sheet) คลุมตัวผู้รับบริการโดยเปิดช่องที่เจาะวางอยู่ตรงกลางบริเวณ ผ่าตัด  | .....   | .....      |
| 6. กรณีทำผ่าตัดเล็กหรือทำหัตถการอื่นๆ เมื่อศัลยแพทย์หรือผู้ทำหัตถการทาบบริเวณผ่าตัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 10% Povidone Iodine แล้ว ให้คลี่ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางใน set ผ่าตัดคลุมบริเวณที่จะทำผ่าตัดโดยให้ช่องที่เจาะอยู่ตรงกลางบริเวณผ่าตัด | .....   | .....      |